


AAO-Display

Anzeige-Fahrzeuge

Home → Alarmausrückordnung



(Anzeige 1)

Fahrzeuge zur Anzeige im AAO-Display konfigurieren:

1. Stammdaten → Fahrzeuge → Editieren

The screenshot shows the configuration form for a vehicle. The 'AAO Name Leitstelle' field is highlighted with a red box and contains the value 'Bal-1/10'. Other fields include 'Organisation: Feuerwehr', 'Fahrzeug Typ: 43', and 'Antrieb: Straße'.

- 2.
3. Feld: **AAO Name Leitstelle** setzen, (der Name des Fahrzeugs muss bei der jeweiligen Leitstelle angefragt werden und im Feld 1:1 übereinstimmen)
4. (Optional: Feld: **AAO Anzeige** setzen, Fahrzeugname wie er im AAO-Display angezeigt wird)
5. Speichern

Wird nun bei einer Alarmierung der Fahrzeugname im Alarm der betroffenen Abteilung gefunden, so wird das Fahrzeug im AAO-Display aufgelistet und Zeitstempel der jeweiligen Status gesetzt.

Es rücken aus:

01	16:43	16:55
02	16:43	

Fehlersuche

Status wird nicht gesetzt oder Namen sind falsch

Wird im Alarm kein übereinstimmender Fahrzeugname des Feldes: **AAO Name Leitstelle** gefunden, so werden alle im Alarm vorhandenen Fahrzeuge angezeigt, mit ihrem Alarm Name. Üblicherweise ist der Alarm-Name der Name wie er im Feld: **AAO Name Leitstelle** enthalten sein sollte.

Da kein Fahrzeug zugeordnet werden konnte, werden auch keine Status gesetzt.

! Beim nachträglichen Ändern von Fahrzeugzuweisungen für den letzten Alarm ohne jegliche Übereinstimmung, kann es passieren, dass der Alarm mit nun übereinstimmenden Fahrzeugen neu gesetzt/dupliziert wird. !

einzeles Fahrzeug(e) fehlt

Sollte eines oder mehrere Fahrzeuge fehlen, wenn bereits Fahrzeuge im AAO-Display angezeigt werden und Zeitstempel für Status gesetzt werden, so konnte das Fahrzeug nicht dem Feld: **AAO Name Leitstelle** zugeordnet werden und fällt aus der Anzeige heraus.

From:

<https://fvswb.com/wiki/> -

Permanent link:

<https://fvswb.com/wiki/doku.php?id=workflow:anzeige-fahrzeuge&rev=1662103892>



Last update: **02.09.2022 09:31**