19.11.2025 00:21 1/2 AAO-Display

AAO-Display


Anzeige-Fahrzeuge, alarmierte Fahrzeuge

Home → Alarmausrückordung



Fahrzeuge zur Anzeige im AAO-Display konfigurieren:

1. Stammdaten → Fahrzeuge → Editieren



- 3. Feld: **AAO Name Leitstelle** setzen, (der Name des Fahrzeugs muss bei der jeweiligen Leitstelle angefragt werden und im Feld 1:1 übereinstimmen)
- 4. (Optional: Feld: **AAO Anzeige** setzen, Fahrzeugname wie er im AAO-Display angezeigt wird)
- 5. Speichern

Wird nun bei einer Alarmierung der Fahrzeugname im Alarm der betroffenen Abteilung gefunden, so wird das Fahrzeug im AAO-Display aufgelistet und Zeitstempel der jeweiligen Status gesetzt.

Fehlersuche

Status wird nicht gesetzt oder Namen sind falsch

Wird im Alarm <u>kein</u> übereinstimmender Fahrzeugname des Feldes: **AAO Name Leitstelle** gefunden, so werden <u>alle</u> im Alarm vorhandenen Fahrzeuge angezeigt, <u>mit ihrem Alarm Name</u>. Üblicherweise ist der Alarm-Name der Name wie er im Fled: **AAO Name Leitstelle** enthalten sein sollte.

Da kein Fahrzeug zugeordnet werden konnte, werden auch keine Status gesetzt.

! Beim nachträglichen Ändern von Fahrzeugzuweisungen für den letzten Alarm ohne jegliche Übereinstimmung, kann es passieren, dass der Alarm mit nun übereinstimmenden Fahrzeugen neu gesetzt/dupliziert wird. !

einzelnes Fahrzeug(e) fehlt

Sollte eines oder mehrere Fahrzeuge fehlen, wenn bereits Fahrzeuge im AAO-Display angezeigt werden und Zeitstempel für Status gesetzt werden, so konnte das Fahrzeug nicht dem Feld: **AAO Name Leitstelle** zugeordnet werden und fällt aus der Anzeige heraus.

Anzeige-Fahrzeuge, Status-Tableaus Gemeinde/Stadt

Feld: in Status-Tableaus anzeigen

From:

https://fvsweb.com/wiki/ -

Permanent link:

×

https://fvsweb.com/wiki/doku.php?id=workflow:anzeige-fahrzeuge&rev=1662126225

Last update: 02.09.2022 15:43

https://fvsweb.com/wiki/ Printed on 19.11.2025 00:21