# Entschädigungssätze Fahrzeug

Im E-PROFVS können Sie für jedes Fahrzeug individuell Kostensätze festlegen. So ist es z.B. möglich unterschiedliche Kostensätze für ein HLF und eine Drehleiter zu definieren. Definiert werden die Kostensätze direkt in den Stammdaten beim jeweilen Fahrzeug.

#### **Stammdaten** → **Fahrzeuge** → **Fahrzeuge**

Details Abrechnung Statistik Daten	
Preis Bereitstellung (in €):	0,00
Preis pro KM Fahrt (in €):	0,00
Preis pro Zeiteinheit (in €):	0,00
Abrechnungsintervall (in Minuten):	Standard 30 Minuten
Mindestberechnung (in Minuten):	Standard 30 Minuten

## Übersicht der verschiedenen Felder für Kostensätze

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verschiedenen Kostensätze, die definiert werden können.

#### **Preis Bereitstellung (in €)**

Betrag in Euro der für das Fahrzeug, wenn es ausrückt auf jeden Fall berechnet wird.

### Preis pro KM Fahrt (in €)

Betrag in Euro der pro Kilometer Fahrt für dieses Fahrzeug berechnet wird.

#### Preis pro Zeiteinheit (in €)

Betrag in Euro der pro Zeiteinheit abgerechnet wird. Die Zeiteinheiten können Sie in den Feldern **Abrechnungsintervall (in Minuten)** und **Mindestberechnung (in Minuten)** definieren.

#### Abrechnungsintervall (in Minuten)

Hier kann definiert werden in welchen Zeitabschnitten ein Fahrzeug verrechnet wird. Sie können das Fahrzeug z.B. minutengenau abrechnen, dann tragen Sie eine 1 ein. Oder Sie können das Fahrzeug z.B. auch pro angefangene 30 Minuten abrechnen, dann tragen Sie 30 ein.

# Mindestberechnung (in Minuten)

Zeit die für ein Fahrzeug mindestens berechnet wird.

From:

https://fvsweb.com/wiki/ -

Permanent link:

×

https://fvsweb.com/wiki/doku.php?id=workflow:einsatzabrechnung:kosten\_fahrzeuge

Last update: 29.03.2019 01:00

https://fvsweb.com/wiki/ Printed on 18.11.2025 21:03